

Table des codes ASCII (Décimal, Hex, Symbole, Rôle en FR et EN)

Décimal	Hex	Symbole	Rôle (FR)	Rôle (EN)
0	0x00	NUL	Fin de chaîne en C	Null character
1	0x01	SOH	Début d'en-tête	Start of Header
2	0x02	STX	Début de texte	Start of Text
3	0x03	ETX	Fin de texte	End of Text
4	0x04	EOT	Fin de transmission	End of Transmission
7	0x07	BEL	Bip sonore	Bell
8	0x08	BS	Efface le caractère précédent	Backspace
9	0x09	TAB	Tabulation horizontale	Horizontal Tab
10	0x0A	LF	Retour à la ligne (Unix)	Line Feed
11	0x0B	VT	Tabulation verticale	Vertical Tab
12	0x0C	FF	Saut de page	Form Feed
13	0x0D	CR	Retour au début de ligne (Windows)	Carriage Return
14	0x0E	SO	Début de texte (Standard)	Start of Heading
15	0x0F	SI	Fin de texte (Standard)	Shift In
16	0x10	DLE	Délimiteur de ligne de données	Data Link Escape
17–20	0x11–0x14	DC	Contrôle de périphérique 1	Device Control
21	0x15	NAK	Accusé de réception négatif	Negative Acknowledgment
22	0x16	SYN	Synchronisation	Synchronization
23	0x17	ETB	Fin de bloc de transmission	End of Block
24	0x18	CAN	Annulation	Cancel
25	0x19	EM	Fin de média	End of Medium
26	0x1A	SUB	Substitution	Substitute
27	0x1B	ESC	Caractère d'échappement (codes ANSI)	Escape
32	0x20	(espace)	Espace	Space
33	0x21	!	Point d'exclamation	Exclamation mark
34	0x22	”	Guillemets	Quotation mark
48–57	0x30–0x39	0–9	Chiffres 0–9	Digits 0–9
65–90	0x41–0x5A	A–Z	Lettres majuscules	Uppercase letters
97–122	0x61–0x7A	a–z	Lettres minuscules	Lowercase letters
127	0x7F	DEL	Suppression	Delete